

Tähkä-villasukat


Suunnittelija: Aino Maunula

Koko 39(42)

Lanka Novita 7 veljestä 391 (kuusikko) ja 011 (valkoinen), puikot 3.5



OHJE: Luo vihreällä värillä 60 silmukkaa ja jaa ne tasaisesti neljälle puikolle, 15 s/puikko. Neulo joustinneuletta [1o, 1n] noin 3 cm. Neulo tämän jälkeen 1 krs oikein vihreällä.



Aloita **kirjoneule** ruutupiirroksen 1. kerrokselta, lukien alhaalta ylös ja oikealta vasemmalle, ja toista 15 silmukan mallikerta 4 kertaa. Neulo ruutupiirroksen kerrokset 2–31. Tämän jälkeen katkaise valkoinen lanka ja neulo sukka loppuun vihreällä. Neulo ruutupiirroksen jälkeen 2 krs oikein ja kavenna toisella yksi silmukka jokaisen puikon lopusta, neulomalla 2 s oikein yhteen. Näin jokaisella puikolla on 14 silmukkaa.

Aloita **kantalapun** tekeminen neulomalla I:n puikon silmukat oikein IV:lle puikolle. Puikolla on siten 28 silmukkaa. Jätä muut silmukat odottamaan. Käännä työ ja neulo sileää neuletta:

1 krs: (työn nurja puoli) Nosta 1 s neulomatta, lanka jää työn nurjalle puolelle ja neulo muut silmukat kierteen nurin. Käännä työ.

2 krs: (työn oikea puoli) Nosta 1 s neulomatta, lanka jää työn nurjalle puolelle, ja neulo muut silmukat oikein. Käännä työ.

Toista kerroksia 1-2 yhteensä 10 kertaa [= 20 krs].

Aloita **kantapohjan kavennukset**. Neulo kantalapussa nurjan puolen kerrosta, kunnes toisessa reunassa on jäljellä 9 s. Neulo 2 s nurin yhteen ja käännä työ. Nosta 1 s neulomatta ja neulo oikein, kunnes reunassa on jäljellä 9 s. Tee ylivetokavennus (nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja käännä työ. Nosta 1 s neulomatta, neulo 11 s nurin ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä työ. Nosta 1 s neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 11 s, tee ylivetokavennus. Jatka edelleen samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmässä on koko ajan 12 s.

Poimi vapaille puikoille kantalapun molemmista reunoista (noin) 12 silmukkaa. Jaa kantapohja-puikolla olevat 12 s tasaisesti näille puikoille, 6 s molemmille. Kerroksen alkamiskohta on näiden silmukoiden välillä. Neulo 1 krs sileää neuletta kaikilla (noin) 64 silmukalla.

Aloita **kiilakavennukset**. Neulo I puikon lopussa 2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja tee IV puikon alussa ylivetokavennus. Toista kavennukset joka 2. krs, kunnes työssä on 52(56) s. Tasaa kaikille puikoille 13(14) s.

Jatka sileää neuletta, kunnes pohjan pituus on 20(22) cm, tai kunnes pikkugarpaan kärki peittyy.

Aloita **kärkikavennukset** neulomalla jokaisen puikon kaksi viimeistä silmukkaa yhteen. Toista tätä joka toinen krs, kunnes jokaisella puikolla on jäljellä 6 s. Tämän jälkeen toista kavennukset joka kerroksella. Kun työssä on jäljellä 8 s [2 s/puikko], katkaise lanka ja vedä se silmukoiden läpi. Kiristä lanka ja päättele työn nurjalle puolelle. Päättele samalla myös muut langat.